


○警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法 (Windows 7)

2014年8月1日
日本無線株式会社


1. 301JR(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続します。
2. 画面左下をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。




3. コントロールパネルが表示されます。「システムとセキュリティ」をクリックします。




4. 下記画面に遷移します。「デバイスマネージャー」をクリックします。




5. デバイスマネージャーが表示されます。誤認識された「不明なデバイス」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」をクリックします。




6. 「ドライバーソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。




7. 下記画面に遷移します。「参照(R)」ボタンをクリックします。



8. 下記のフォルダを指定し、「OK」をクリックします。




9. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」が更新されたかどうかを確認し、「次へ(N)」をクリックします。




手順8で指定した場所になっていることを確認してください。


下記画面が表示されます。




10. 「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックします。



ドライバーソフトウェアのインストールが行われます。



11. 「JRC USB Modem - 20C010」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「閉じる(C)」をクリックします。



以上で、インストールは終了です。