



○警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法 (Windows 8.1)

2014年8月1日
日本無線株式会社


1. 301JR(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続します。
2. パソコン上のキーボードで「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、「デバイスマネージャー(M)」を選択します。




3. 「不明なデバイス」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」をクリックします。




4. 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R)」をクリックします。




5. 「参照(R)」をクリックします。



6. 下記のフォルダを指定し、「OK」をクリックします。




7. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。




手順6で指定した場所になっていることを確認してください。


下記画面が表示されます。




8. 「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックします。



ドライバーソフトウェアのインストールが行われます。



9. インストールしたドライバが「JRC USB Modem - 20C010」であることを確認し、「閉じる(C)」をクリックします。



以上で、インストールは終了です。