

○USB ドライバのインストール方法 (Windows 7 をお使いの場合)


2012 年 3 月 23 日
日本無線株式会社

1. ダウンロードした「wx01j_usbdrv11c010.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。


例) C:¥Users¥PHS¥Desktop

尚、本インストール手順書では上記場所 (デスクトップ) に解凍した場合を例に説明致します (上記例はログイン時のユーザー名が「PHS」の場合です)。

「wx01j_usbdrv11c010.exe」を実行の際、ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「はい (Y)」をクリックしてください。




解凍後、プログラム互換性アシスタント画面が表示された場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。




2. WX01J とパソコンを USB 接続します。


接続を行うと、パソコンのタスクバーに「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」が吹き出し表示されます。下記画面の指定場所をクリックしてください。






3. 「ドライバーソフトウェアのインストール」画面が表示されます。「Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップする」をクリックします。



4. 確認画面が表示されますので、「はい (Y)」をクリックします。




5. 「ドライバーソフトウェアのインストール」画面が下記のように遷移します。「ドライバーが見つかりません。」と表示されたら、「閉じる (C)」をクリックします。



※お使いの環境によっては、少々お時間がかかる場合がございます。


6. 画面左下をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。




7. コントロールパネルが表示されます。「システムとセキュリティ」をクリックします。




8. 下記画面に遷移します。「デバイスマネージャー」をクリックします。




9. デバイスマネージャーが表示されます。「JRC WX01J」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新 (P)」をクリックします。




10. 「ドライバーソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。




11. 下記画面に遷移します。「参照 (R)」ボタンをクリックします。




12. 下記のフォルダを指定し、「OK」をクリックします。




13. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。




下記画面が表示されます。




14. 「このドライバーソフトウェアをインストールします (I)」をクリックします。



ドライバーソフトウェアのインストールが行われます。



15. 「WXJ USB Port - 11C010」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「閉じる (C)」をクリックします。



以上で、インストールは終了です。
(COM 番号は、お使いのパソコン環境により異なります。)